


Кыргызча клавиатураны орнотуу

Windows 10 жана 11 үчүн кыскача нускама. Бир орнотуучу программада төрт вариант бар. Сүрөттөрдө орусча интерфейс көрсөтүлгөн.

1 Клавиатуралардын тизмесин даярдаңыз

«Параметры» → «Время и язык» → «Язык и регион» → «Киргизский» → «Языковые параметры» бөлүмүн ачыңыз. Windows 10 системасында: «Язык» → «Киргизский» → «Параметры».

Варианттарды чаташтырбоо үчүн «Клавиатуры» бөлүмүндөгү мурдагы «Киргизская (кириллица)» раскладкасын алып салыңыз: үч чекит → «Удалить». Тилдин өзүн, орусча жана англисче раскладкаларды калтырыңыз. Өчүрүү мүмкүн болбосо, орноткондон кийин бул кадамга кайтыңыз.





«Клавиатуры» бөлүмүндөгү мурдагы раскладка гана алынат.

2 Орнотуучу файлды жүктөп ачыңыз

Расмий сайттан KyrgyzKeyboardSetup-fixed.exe файлын жүктөп алыңыз. Жүктөө аяктагандан кийин «Загрузки» папкасын ачып, файлды эки жолу басыңыз.

Эскертүү чыкса

Chrome браузеринде расмий сайттан алынган текшерилген файл үчүн: жүктөөнүн жанындагы меню → «Все равно сохранить» (же «Скачать подозрительный файл»). «Система Windows защитила ваш компьютер» терезеси чыкса: 1 — «Подробнее», 2 — «Выполнить в любом случае». Адегенде файлдын булагын жана атын текшериңиз.




SmartScreen терезесинин эки абалынын схемасы. Керектүү баскычтар көк менен белгиленген; терезенин көрүнүшү айырмаланышы мүмкүн.

Вирус табылса же уюмуңуз орнотууга тыюу салса, улантпаңыз; жооптуу адиске кайрылыңыз.

3 Вариантты тандап орнотуңуз

Терезенин тилин тандап, сүрөттөр боюнча бир вариантты белгилеңиз. Кадимки орусча клавиатура үчүн 1–3-варианттар ылайыктуу. 4-вариант «Өзүнчө баскычтар» ө жана ү үчүн кошумча баскычтары бар клавиатурага арналган.



Бирдиктүү орнотуучу программанын терезеси. Вариантты белгилеп, оң жактагы төмөнкү баскычты басыңыз.

«Тандалганын орнотуу» («Установить выбранную») баскычын басыңыз. Windows өзгөртүү киргизүүгө уруксат сураса, «Да» баскычын басыңыз. «Орнотулду» («Установлено») деген билдирүүнү күтүңүз.

4 Компьютерди сөзсүз кайра жүктөңүз

Документтериңизди сактап, «Пуск» → «Питание» → «Перезагрузка» баскычтарын басыңыз. Андан кийин Win + Боштук аркылуу орнотулган раскладканы тандап, тамгаларды Блокнотто текшериңиз. Кайра жүктөгөнгө чейин мурдагы жайгашуу иштеши мүмкүн.

Раскладка тизмеде жок болсо: кыргыз тилинин параметрлери → «Клавиатуры» → «Добавить клавиатуру». Орнотууда ката чыкса, анын кодун жазып алып, жооптуу адиске билдириңиз.

Маалымат: Google Chrome Microsoft Windows SmartScreen